

Manual de Notificaciones

Control de Engrase — Open Pit | CONEQUISA

Esta guía te lleva paso a paso para activar las notificaciones que llegan al celular y a la computadora **aunque la app esté cerrada**. Está pensada para seguirse sin conocimientos técnicos: en la mayoría de los pasos solo hay que copiar y pegar.

	Qué vas a hacer	Tiempo
1	Crear la cuenta en OneSignal	5 min
2	Crear la app y conectarla con Android	10 min
3	Copiar las dos llaves	2 min
4	Pegar el App ID en el archivo de la app	3 min
5	Activar también el navegador (opcional)	5 min
6	Publicar las funciones en el servidor	10 min
7	Conectar el aviso automático	3 min
8	Activar y probar	5 min

Antes de empezar

Ten a mano: el correo de la empresa, acceso a tu proyecto de Supabase, y la carpeta del proyecto descomprimida en la computadora. Puedes hacerlo en varias sesiones: cada paso queda guardado.

¿Por qué hace falta una cuenta?

Las notificaciones que llegan con la app cerrada no las envía el teléfono: las manda un servicio en internet. OneSignal es ese servicio, y su plan gratuito cubre de sobra el tamaño de tu operación.

1

Crear la cuenta en OneSignal

5 minutos

Entra a **onesignal.com** y presiona **Sign Up Free**.

onesignal.com

OneSignal

Sign Up Free

1

Push notifications made easy

Crea tu cuenta gratis con un correo.
No necesitas tarjeta de crédito.

tu-correo@conequisa.com

.....

Usa el correo de la empresa

Crear cuenta

Usa un correo de la empresa, no uno personal: si mañana otra persona administra el sistema, la cuenta debe seguir siendo accesible. Confirma el correo que te llega y ya está.

Presiona **New App/Website** y llena así:

Al elegir **Google Android**, OneSignal te va a pedir conectar con Firebase (el servicio de Google que entrega las notificaciones a los teléfonos). No te asustes: el asistente te lleva de la mano y son 3 o 4 clics. No hay que escribir código ni descargar nada.


Si te pide crear un proyecto de Firebase, ponle el mismo nombre para no confundirte: **Control de Engrase**. Puedes desactivar Google Analytics, no hace falta.

3

Copiar las dos llaves

2 minutos

Ve a **Settings** → **Keys & IDs**. Ahí están las dos llaves:



Guarda las dos en un lugar seguro antes de seguir.

El **App ID** va dentro de la app (lo verá cualquiera, no pasa nada).


La **REST API Key** es como una contraseña: solo va en el servidor. Si alguien la obtiene, podría mandar notificaciones falsas a tu equipo.

4

Pegar el App ID en el archivo de la app

3 minutos

Abre el archivo **app.js** con el Bloc de notas. Busca con **Ctrl+F** el texto **ONESIGNAL_APP_ID**:



```
app.js — Bloc de notas

428  /* ----- Notificaciones push (OneSignal) ----- */
429
430  // Pega aquí el App ID que copiaste de OneSignal:
431  const ONESIGNAL_APP_ID = '';
432
433  function wirePushListeners() {

Reemplaza " por tu App ID entre comillas:

const ONESIGNAL_APP_ID = 'a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1234567890ab';

Guarda el archivo con Ctrl+S
```

Tienes que hacerlo en **dos lugares**, porque son dos copias del sistema:


- El **app.js** de la carpeta web (el que subes a GitHub)
- El **app.js** dentro de **www/** del proyecto de Android

5

Activar también el navegador

5 minutos
· opcional

Si quieres que los avisos también lleguen a la computadora de la oficina, activa la plataforma web en **Settings** → **Platforms**:



En iPhone hay una diferencia: las notificaciones solo llegan si la persona primero agrega la web a su pantalla de inicio (botón compartir → "Añadir a inicio"). Es una limitación de Apple, no del sistema.

Estas funciones son las que deciden a quién avisar y cuándo. **Ya vienen escritas** en el proyecto; solo hay que publicarlas. Abre una terminal dentro de la carpeta del proyecto y escribe los comandos uno por uno:

Terminal — dentro de la carpeta del proyecto

```
# Instala la herramienta de Supabase (una sola vez)
$ npm install -g supabase

# Inicia sesión (se abre el navegador)
$ supabase login


# Conecta con tu proyecto
$ supabase link --project-ref havrirlapjyqrffgalqx

# Guarda las llaves de OneSignal
$ supabase secrets set ONESIGNAL_APP_ID=tu_app_id
$ supabase secrets set ONESIGNAL_REST_API_KEY=tu_rest_key

# Publica las funciones (ya vienen escritas)
$ supabase functions deploy notify-push
$ supabase functions deploy notify-vencidos
```

Donde dice `tu_app_id` y `tu_rest_key`, pega las llaves del paso 3.

Falta decirle a la base de datos que avise cuando pasa algo. En Supabase entra a **Database → Webhooks → Create a new hook** y llena así:




The screenshot shows the 'Create a new hook' form in the Supabase web interface. The form is titled 'Create a new hook' and is located at 'supabase.com -> Database -> Webhooks'. It contains five input fields, each with a red circular number next to it indicating a step in the process:

- Name:** The input field contains 'avisar-push'.
- Table:** The input field contains 'engrase_sync'.
- Events:** The input field contains 'Insert'.
- Type:** The input field contains 'Supabase Edge Functions'.
- Edge Function:** The input field contains 'notify-push'.

Below the form, there is a green button labeled 'Save'.

Para el aviso diario de equipos vencidos, ve a **Database → Cron Jobs**, crea uno con el horario `0 7 * * *` (7 de la mañana) y elige la función `notify-vencidos`.

Recompila el APK y entra a la app como Administrador. En **Configuración** → **Notificaciones push**:



Así se verá el aviso



Control de Engrase

3 equipos con engrase VENCIDO

45-86, 45-69, 05-68. Requieren atención inmediata.

Para probar que funciona:

1. Entra como Administrador y toca "Activar en este dispositivo"
2. Acepta el permiso que pide el celular
3. Desde otro teléfono, con un usuario Lubricador, reporta una anomalía de prueba
4. Al Administrador le llega el aviso en segundos, aunque tenga la app cerrada

Si no llega: Supabase → Edge Functions → notify-push → Logs

Ya está funcionando: ¿ahora qué?

En **Configuración → Notificaciones** controlas cada aviso por separado: si está encendido, a qué hora suena y qué roles lo reciben.

Aviso	Qué hace	Viene
Engrases vencidos	Nombra los equipos que ya pasaron su fecha u horómetro	Encendido
Equipos por engrasar	Los que toca engrasar hoy	Encendido
Engrase registrado	Aviso cada vez que un lubricador termina	Apagado
Resumen de cumplimiento	Porcentaje diario de la flota	Encendido
Anomalías nuevas	Cuando alguien reporta una falla	Encendido
Resumen semanal	Cada lunes: engrases y qué falló más	Encendido

Dos cosas que conviene saber

Nadie recibe avisos fuera de su turno. Un lubricador del turno noche no recibe el aviso de las 6 de la mañana mientras descansa. Si un aviso cae fuera de su horario, el sistema lo corre al inicio de su turno.

Equipos en taller. Si una máquina va a estar parada varias semanas, entra a su ficha y usa **Pausar avisos**. Así no genera alertas de vencido todos los días — que es lo que hace que la gente termine ignorando las notificaciones.

Si algo no funciona

Qué pasa	Qué revisar
No llega ninguna notificación	Supabase → Edge Functions → notify-push → Logs. Ahí sale el error exacto.
Llega al celular pero no a la computadora	Falta activar Web Push (paso 5) o el archivo OneSignalSDKWorker.js no está en la raíz de la web.
A una persona no le llega	Que entre a Configuración → Notificaciones push y toque "Activar en este dispositivo".
Llegan avisos fuera de horario	Revisa que esa persona tenga bien asignado su turno en la pantalla de Usuarios.
El aviso no dice los equipos correctos	Revisa la zona asignada al usuario: solo ve equipos de su zona y turno.